


## ШЕЙТЕ С НАМИ



Новая рубрика, которую мы с этого номера открываем в приложении, предназначается для тех, кто хочет научиться правильно, грамотно шить. Все публикуемые под этой рубрикой выкройки даются на четыре основных размера — 44, 48, 52, 56, рост III-й. Чтобы получить выкройку промежуточных размеров — 42, 46, 50, 54, 58-го, надо уменьшить или увеличить выкройки, данные нами. Разница в них небольшая — в один сантиметр, поэтому все корректировки можно вносить по линии боковых швов.

Прежде чем снимать выкройку, еще раз уточните свой размер — снимите мерку на груди и разделите ее пополам. Если обхват груди 96, то, значит, у вас 48-й размер. Не советуем при шитье опираться на одно лишь установленное у вас мнение, дескать, «сегодня у меня был 48-й размер», значит, и сейчас тот же. Увы, размеры легко меняются.

Теперь можно заняться выкройкой. Выкройка в натуральную величину дается обычно на обороте приложения. Посередине листа проходит белая полоса шириной примерно в полсантиметра, — здесь нет линий выкроек. Карапашом проведите линии по обеим сторонам этой полосы. Затем по одной из линий разрежьте лист и склейте обе половины так, чтобы линии выкройки совпали (рис. 1).

Ткань, из которой вы собираетесь шить, прогладьте утюгом через влажную тряпку или выстирайте, чтобы потом в готовой вещи она не дала усадку.

Вырезанные из бумаги детали пальта разложите на ткани, следя за правильным направлением долевой нити. Каждую деталь обведите мелом или сухим обмывком и отметьте припуски на швы и подшивку низа. Все наши выкройки даются без припусков на швы. После этого надо обратить внимание на условные обозначения, какие детали надо скреплять по две (рукава, воротник, манжеты и т. д.). Решите, как будет обрабатываться низ рукавов, горловины, застежки и другие срезы. Их можно обтачивать косой бейкой или подкладывать обтачками, которые выкраиваются точно по контуру основной детали, и доводить нить в них должна проходить в том же направлении. Не забудьте оставить на ткани место для обтачек и беек. Если контуры деталей обмеляют сплошной линией (по ней впоследствии пройдет строчка), то припуска надо нанести пунктиром, тогда при раскрою не будет ошибок. После этого надо сколоть все детали булавками, а затем вырезать только основные детали. Обтачки, детали карманов лучше вырезать позднее, после примерки: если изменится форма горловины, придется менять и обтачки.

Боковые края юбки сразу после раскroя обметывают на машине швом «зигзаг», что особенно важно, когда ткань сырьчая.

Сметайте складку, вытачки и боковые швы. В левом боковом шве оставьте незаметными 15—17 см — здесь позже вошьете «молнию». Пришейте пояс. Теперь можно сделать первую примерку. Если юбка сидит хорошо, ее можно стачивать. В том случае, когда требуются исправления,

сделайте их на правой стороне юбки. Перенесите вытачки к боковым швам, углубить их или, наоборот, уменьшить, сделать юбку посвободнее, отодвинув боковые швы — все это отмечается булавками. Наметка распускается, закальзываются новые линии. После примерки изменения переносятся на левую половину юбки, все сметывается заново, затем делается вторая примерка.

Если юбка сидит хорошо, уточните ее длину.

Теперь можно приступать к шитью. Отметив наметкой боковые швы — на каждом полотне в отдельности — выньте наметку, соединяющую тот боковой шов, где не будет «молнии». Другой боковой шов, складку и вытачки прострочите. После этого оттуожьте швы — лучше это делать на гладильной доске. На изнаночной стороне юбки вытачки откладывают в сторону середины и так заутюживают через влажную тряпку. Боковые швы (пока только один) обычно разутюживают на две стороны, но иногда откладывают к переду. После этого по линейке на лицевой стороне юбки наносят мелом или обмылок линии строчек на складке и аккуратно их прострочивают.

«Молнию» сначала приметывают — надо следить, чтобы вся застежка была скрыта под тканью. Потом немедленно на линии намечают места, где пройдет строчка. Пришивают «молнию» (рис. 4). Теперь можно сметать, затем прострочить и второй боковой шов. Еще раз обращаем внимание на то, что все швы надо строчить аккуратно, наметив линии по линейке и не отступая от них, иначе вещь получится некрасивой.

Расход ткани на юбку зависит от вашего размера. Если оба полотна и пояс умещаются по ширине ткани, достаточно будет, как говорят портные, одной длины. Но если ткань узкая или размер юбки большой, придется брать две длины. Если при этом остается довольно большой кусок ткани, имеет смысл, скопировавши с кем-то из подруг, взять три длины на две юбки.

«Длина» в нашем определении — это длина юбки в готовом виде, определяемая по боковому шву, плюс припуск на шов на талии, плюс припуск на подшивку низа. К этому надо прибавить еще 5—10 см на усадку, неизбежную при декатировке ткани (иногда ткань дает усадку и при обычной гладже). Если ткань в клетку, придется добавить еще и на подбор клетки.

После того, как детали выкроек перенесены на ткань, отмечены вытачки, линии строчки на складке, выкройку снимают с ткани и делают прибаки на швы: по линии талии прибавляют 1—1,5 см, по боковым швам — по 2 см, на подшивку низа — от 4 до 8 см, к самому поясу — по 0,7 см. Сколите ткань булавками, чтобы при крою она не свинчивалась. После того, как детали вырезаны, надо перенести на другую сторону все намеченные мелом линии. Это можно сделать разными способами. Проложить силки по лицевой стороне, раздвинуть ткань и перерезать нити — тогда на второй части ткани нужные линии окажутся отмеченными. Можно сколоть ткань булавками и соответственно с ними проложить — по линейке — необходимые линии и на другой стороне ткани. Можно просто сложить ткань обмельенной стороной внутрь и ладонью постучать по местам, где проходят намеченные мелом линии чертежа, они отпечатываются и на другой стороне. После этого чертеж можно обмельить еще раз или проложить стежки по нужным линиям.

Боковые края юбки сразу после раскroя обметывают на машине швом «зигзаг», что особенно важно, когда ткань сырьчая. Сметайте складку, вытачки и боковые швы. В левом боковом шве оставьте незаметными 15—17 см — здесь позже вошьете «молнию». Пришейте пояс. Теперь можно сделать первую примерку. Если юбка сидит хорошо, ее можно стачивать. В том случае, когда требуются исправления,

сделайте их на правой стороне юбки. Перенесите вытачки к боковым швам, углубить их или, наоборот, уменьшить, сделать юбку посвободнее, отодвинув боковые швы — все это отмечается булавками. Наметка распускается, закальзываются новые линии. После примерки изменения переносятся на левую половину юбки, все сметывается заново, затем делается вторая примерка.

Если юбка сидит хорошо, уточните ее длину.

Теперь можно приступать к шитью.

Отметив наметкой боковые швы — на каждом полотне в отдельности — выньте наметку, соединяющую тот боковой шов, где не будет «молнии». Другой боковой шов, складку и вытачки прострочите. После этого оттуожьте швы — лучше это делать на гладильной доске. На изнаночной стороне юбки вытачки откладывают в сторону середины и так заутюживают через влажную тряпку. Боковые швы (пока только один) обычно разутюживают на две стороны, но иногда откладывают к переду. После этого по линейке на лицевой стороне юбки наносят мелом или обмылок линии строчек на складке и аккуратно их прострочивают.

«Молнию» сначала приметывают — надо следить, чтобы вся застежка была скрыта под тканью. Потом немедленно на линии намечают места, где пройдет строчка. Пришивают «молнию» (рис. 4). Теперь можно сметать, затем прострочить и второй боковой шов. Еще раз обращаем внимание на то, что все швы надо строчить аккуратно, наметив линии по линейке и не отступая от них, иначе вещь получится некрасивой.

Расход ткани на юбку зависит от вашего размера. Если оба полотна и пояс умещаются по ширине ткани, достаточно будет, как говорят портные, одной длины. Но если ткань узкая или размер юбки большой, придется брать две длины. Если при этом остается довольно большой кусок ткани, имеет смысл, скопировавши с кем-то из подруг, взять три длины на две юбки.

«Длина» в нашем определении — это длина юбки в готовом виде, определяемая по боковому шву, плюс припуск на шов на талии, плюс припуск на подшивку низа. К этому надо прибавить еще 5—10 см на усадку, неизбежную при декатировке ткани (иногда ткань дает усадку и при обычной гладже). Если ткань в клетку, придется добавить еще и на подбор клетки.

После того, как детали выкроек перенесены на ткань, отмечены вытачки, линии строчки на складке, выкройку снимают с ткани и делают прибаки на швы: по линии талии прибавляют 1—1,5 см, по боковым швам — по 2 см, на подшивку низа — от 4 до 8 см, к самому поясу — по 0,7 см. Сколите ткань булавками, чтобы при крою она не свинчивалась. После того, как детали вырезаны, надо перенести на другую сторону все намеченные мелом линии. Это можно сделать разными способами. Проложить силки по лицевой стороне, раздвинуть ткань и перерезать нити — тогда на второй части ткани нужные линии окажутся отмеченными. Можно сколоть ткань булавками и соответственно с ними проложить — по линейке — необходимые линии и на другой стороне ткани. Можно просто сложить ткань обмельенной стороной внутрь и ладонью постучать по местам, где проходят намеченные мелом линии чертежа, они отпечатываются и на другой стороне. После этого чертеж можно обмельить еще раз или проложить стежки по нужным линиям.

Боковые края юбки сразу после раскroя обметывают на машине швом «зигзаг», что особенно важно, когда ткань сырьчая.

Сметайте складку, вытачки и боковые швы. В левом боковом шве оставьте незаметными 15—17 см — здесь позже вошьете «молнию». Пришейте пояс. Теперь можно сделать первую примерку. Если юбка сидит хорошо, ее можно стачивать. В том случае, когда требуются исправления,

сделайте их на правой стороне юбки. Перенесите вытачки к боковым швам, углубить их или, наоборот, уменьшить, сделать юбку посвободнее, отодвинув боковые швы — все это отмечается булавками. Наметка распускается, закальзываются новые линии. После примерки изменения переносятся на левую половину юбки, все сметывается заново, затем делается вторая примерка.

Если юбка сидит хорошо, уточните ее длину.

Теперь можно приступать к шитью.

Отметив наметкой боковые швы — на каждом полотне в отдельности — выньте наметку, соединяющую тот боковой шов, где не будет «молнии». Другой боковой шов, складку и вытачки прострочите. После этого оттуожьте швы — лучше это делать на гладильной доске. На изнаночной стороне юбки вытачки откладывают в сторону середины и так заутюживают через влажную тряпку. Боковые швы (пока только один) обычно разутюживают на две стороны, но иногда откладывают к переду. После этого по линейке на лицевой стороне юбки наносят мелом или обмылок линии строчек на складке и аккуратно их прострочивают.

«Молнию» сначала приметывают — надо следить, чтобы вся застежка была скрыта под тканью. Потом немедленно на линии намечают места, где пройдет строчка. Пришивают «молнию» (рис. 4). Теперь можно сметать, затем прострочить и второй боковой шов. Еще раз обращаем внимание на то, что все швы надо строчить аккуратно, наметив линии по линейке и не отступая от них, иначе вещь получится некрасивой.

Расход ткани на юбку зависит от вашего размера. Если оба полотна и пояс умещаются по ширине ткани, достаточно будет, как говорят портные, одной длины. Но если ткань узкая или размер юбки большой, придется брать две длины. Если при этом остается довольно большой кусок ткани, имеет смысл, скопировавши с кем-то из подруг, взять три длины на две юбки.

«Длина» в нашем определении — это длина юбки в готовом виде, определяемая по боковому шву, плюс припуск на шов на талии, плюс припуск на подшивку низа. К этому надо прибавить еще 5—10 см на усадку, неизбежную при декатировке ткани (иногда ткань дает усадку и при обычной гладже). Если ткань в клетку, придется добавить еще и на подбор клетки.

После того, как детали выкроек перенесены на ткань, отмечены вытачки, линии строчки на складке, выкройку снимают с ткани и делают прибаки на швы: по линии талии прибавляют 1—1,5 см, по боковым швам — по 2 см, на подшивку низа — от 4 до 8 см, к самому поясу — по 0,7 см. Сколите ткань булавками, чтобы при крою она не свинчивалась. После того, как детали вырезаны, надо перенести на другую сторону все намеченные мелом линии. Это можно сделать разными способами. Проложить силки по лицевой стороне, раздвинуть ткань и перерезать нити — тогда на второй части ткани нужные линии окажутся отмеченными. Можно сколоть ткань булавками и соответственно с ними проложить — по линейке — необходимые линии и на другой стороне ткани. Можно просто сложить ткань обмельенной стороной внутрь и ладонью постучать по местам, где проходят намеченные мелом линии чертежа, они отпечатываются и на другой стороне. После этого чертеж можно обмельить еще раз или проложить стежки по нужным линиям.

Боковые края юбки сразу после раскroя обметывают на машине швом «зигзаг», что особенно важно, когда ткань сырьчая.

Сметайте складку, вытачки и боковые швы. В левом боковом шве оставьте незаметными 15—17 см — здесь позже вошьете «молнию». Пришейте пояс. Теперь можно сделать первую примерку. Если юбка сидит хорошо, ее можно стачивать. В том случае, когда требуются исправления,

сделайте их на правой стороне юбки. Перенесите вытачки к боковым швам, углубить их или, наоборот, уменьшить, сделать юбку посвободнее, отодвинув боковые швы — все это отмечается булавками. Наметка распускается, закальзываются новые линии. После примерки изменения переносятся на левую половину юбки, все сметывается заново, затем делается вторая примерка.

Если юбка сидит хорошо, уточните ее длину.

Теперь можно приступать к шитью.

Отметив наметкой боковые швы — на каждом полотне в отдельности — выньте наметку, соединяющую тот боковой шов, где не будет «молнии». Другой боковой шов, складку и вытачки прострочите. После этого оттуожьте швы — лучше это делать на гладильной доске. На изнаночной стороне юбки вытачки откладывают в сторону середины и так заутюживают через влажную тряпку. Боковые швы (пока только один) обычно разутюживают на две стороны, но иногда откладывают к переду. После этого по линейке на лицевой стороне юбки наносят мелом или обмылок линии строчек на складке и аккуратно их прострочивают.

«Молнию» сначала приметывают — надо следить, чтобы вся застежка была скрыта под тканью. Потом немедленно на линии намечают места, где пройдет строчка. Пришивают «молнию» (рис. 4). Теперь можно сметать, затем прострочить и второй боковой шов. Еще раз обращаем внимание на то, что все швы надо строчить аккуратно, наметив линии по линейке и не отступая от них, иначе вещь получится некрасивой.

Расход ткани на юбку зависит от вашего размера. Если оба полотна и пояс умещаются по ширине ткани, достаточно будет, как говорят портные, одной длины. Но если ткань узкая или размер юбки большой, придется брать две длины. Если при этом остается довольно большой кусок ткани, имеет смысл, скопировавши с кем-то из подруг, взять три длины на две юбки.

«Длина» в нашем определении — это длина юбки в готовом виде, определяемая по боковому шву, плюс припуск на шов на талии, плюс припуск на подшивку низа. К этому надо прибавить еще 5—10 см на усадку, неизбежную при декатировке ткани (иногда ткань дает усадку и при обычной гладже). Если ткань в клетку, придется добавить еще и на подбор клетки.


После того, как детали выкроек перенесены на ткань, отмечены вытачки, линии строчки на складке, выкройку снимают с ткани и делают прибаки на швы: по линии талии прибавляют 1—1,5 см, по боковым швам — по 2 см, на подшивку низа — от 4 до 8 см, к самому поясу — по 0,7 см. Сколите ткань булавками, чтобы при крою она не свинчивалась. После того, как детали вырезаны, надо перенести на другую сторону все намеченные мелом линии. Это можно сделать разными способами. Проложить силки по лицевой стороне, раздвинуть ткань и перерезать нити — тогда на второй части ткани нужные линии окажутся отмеченными. Можно сколоть ткань булавками и соответственно с ними проложить — по линейке — необходимые линии и на другой стороне ткани. Можно просто сложить ткань обмельенной стороной внутрь и ладонью постучать по местам, где проходят намеченные мелом линии чертежа, они отпечатываются и на другой стороне. После этого чертеж можно обмельить еще раз или проложить стежки по нужным линиям.

Боковые края юбки сразу после раскroя обметывают на машине швом «зигзаг», что особенно важно, когда ткань сырьчая.

Сметайте складку, вытачки и боковые швы. В левом боковом шве оставьте незаметными 15—17 см — здесь позже вошьете «молнию». Пришейте пояс. Теперь можно сделать первую примерку. Если юбка сидит хорошо, ее можно стачивать. В

+30 cm.

## Середина спинки



Сенδ.

## Долевия.

44-56

Документ

Сердина

44  
48  
52  
56

Сгиб +48 см  
Долевая +54 см

Середина спинки.  
Сгиб. Долевая.

44-48  
52-56

## УСЛОВИЯ ПОДОЗНАЧРННЯ:

*Переднее полотно юбки - 1 дет.  
Заднее полотно юбки - 1 дет.*

44-48  
52-56

*Monetta.* *Cornell.*

+ 40 cm.