


ШЕЙТЕ С НАМИ

Сегодня мы предлагаем модели делового платья, которое можно сшить из хлопчатобумажной ткани, плотного шелка или шерсти.

1. Цельнокроеное платье с втачным рукавом, застежка на планку, воротник-стойка. Спереди — два накладных кармана на юбке и клапан на пояске. Отделка — декоративной строчкой. Платье можно носить с жестким поясом и без него. Выкройка дана на обороте приложения в натуральную величину, без припусков на швы. Размеры: 164-88-96, 164-96-104, 164-104-112 и 164-112-120.

Прежде чем пришивать стойку, надо обработать застежку платья. Если ткань с изнаночной стороны выглядит так же, как с лицевой, то планку можно сделать из подборта. Такую планку мы дадим в нашей выкройке. Сначала вытачивается уголок верхней, правой планки (рис. 1). Левую планку кроют по правой, но внизу отрезают не уголок, а по линии, данной на выкройке планки, на которой забывали прибавлять на швы. После этого планку притачивают с изнаночной стороны, надсекают уголки и выворачивают на лицевую сторону (рис. 2). Настрочива-



ют левую планку и притачивают к ней внизу уголок швом на лицо (рис. 3). Правую планку отстрочивают до уголка, затем, наложив ее на левую планку, прострочивают уголок, закрепляя планки. Из полоски ткани стачивают шлевку шириной 1 см и настрочивают сверху с двух сторон на планку, подгибая концы шлевки на 0,7 см (рис. 4).

Теперь можно пришить воротник-стойку. Сначала верхняя часть воротника притачивается к нижней части, потом нижняя часть стойки притачивается к изнанке к горловине, а верхняя часть ее настрочивается с лица,

закрывая шов притачки нижней (рис. 5).

Низ рукава на манжете, рукав собирается в сборку.





рис. 4

рис. 5

Условные обозначения:

Мод. № 1. Платье, размеры 164-88-96, 164-96-104, 164-104-112, 164-112-120.

1. Спинка	1дем.	—	—
2. Перед	1дем.	—	—
3. Стойка	2дем.	▼	▼
4. Рукав	2дем.	—	—
5. Планка	2дем.	x	x
6. Верхний клапан	2дем.	/	/
7. Карман	2дем.	○	○
8. Клапан к карману	4дем.	=	=
9. Манжета к рукаву	2дем.	“	“
Пояс	1дем.	3	160
Линии соединения деталей		—	—



Модели В. ТУРОВЦЕВОЙ.
Конструктор Н. МАЛЬКОВА.

КУРТОЧКА ИЗ ПАПИНОГО ПИДЖАКА

Из старого папиного пиджака можно сшить удобную и нарядную (ткань-то на пиджаке хорошая!) курточку для сына. Или жилет. Мы предлагаем выкройку-основу детской куртки, по которой нетрудно составить выкройку нужного вам размера.

Для построения чертежа выкройки курточки необходимо снять следующие мерки (в см):

Полубхвата шеи 14

Полубхвата груди 34

Ширина спины (половина) 14

Длина спины до талии 30

Длина курточки 40

Длина рукава 42

Учитите, что приведенные цифры, соответствующие 34 размеру, взяты только для примера. Вы должны приставить нужные вам мерки и при расчёте оперировать ими.

Построение чертежа выкройки спинки и полочки показано на рис. 1.

С левой стороны листа бумаги, отступив 6 сантиметров от верхнего среза, проведите вертикальную линию, отложите на ней мерку длины курточки и поставьте точки А и Н (АН = 40 см). От А и Н вправо проведите горизонтальные линии.

Ширина курточки. От точки А вправо отложите мерку полубхвата груди плюс 7 см и поставьте точку В (AB = 34 + 7 = 41 см). От В опустите перпендикуляр, пересечение с линией низа обозначьте Г.

Длина спины. От А вниз отложите мерку длины спины до талии плюс 1 см и поставьте Т (AT = 30 + 1 = 31 см). От Т вправо проведите горизонтальную линию, пересечение с линией BH обозначьте Т1.

Ширина спины. От А вправо отложите половину ширины спины плюс 2 см и поставьте А1 (AA1 = 14 + 2 = 16 см).

Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полубхвата груди плюс 1,5 см и поставьте А2 (AA2 = 34 : 4 + 1,5 = 10 см). От А1 и А2 вниз проведите вертикальные линии — пока произвольной длины.

Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полубхвата шеи плюс 1,5 см и поставьте А3 (AA3 = 14 : 3 + 1,5 = 6,2 см). От А3 вверх проводите линию, на которой отложите 1/10 шириной проймы плюс 0,8 см и поставьте А4 (AA4 = 14 : 10 + 0,8 = 2,2 см). А4 и А соедините.

Плечевой срез спинки. От А1 вниз отложите 1,5 см для нормальных плеч, 2 см для покатых плеч, 1 см для высоких плеч и поставьте П. От А4 через П проведите линию, продолжите ее за точку П на 2 см и поставьте П1.

Глубина проймы. От П вниз отложите 1/4 полубхвата груди плюс 8 см и поставьте Г (PG = 34 : 4 + 8 = 16,5 см). Через точку Г влево и вправо проведите горизонтальную линию. Пересечение с линией АН обозначьте Г1, с линией проймы — Г2 и с линией BH — Г3.

Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/10 полубхвата груди плюс 3,5 см и поставьте П2 (GP2 = 34 : 10 + 3,5 = 6,9 см). Угол проймы с вершиной точке Г поделите пополам, от Г по линии деления угла отложите 1/10 шириной проймы плюс 1,7 см и поставьте П3 (PP3 = 10 : 10 + 1,7 = 2,7 см). Отрезок Г2П2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1, П2, П3, Г4 соедините.

Срез горловины переда. От Г3 вверх отложите 1/2 полубхвата груди плюс 3,5 см и поставьте точку В1 (Г3В1 = 34 : 2 + 3,5 = 20,5 см). От Г2 вверх отложите отрезок, равный отрезку Г3В1, и поставьте В2. В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/2 полубхвата шеи плюс 1,5 см и поставьте В3 (В1В3 = 14 : 3 + 1,5 = 6,2 см). От В1 вниз отложите 1/3 полубхвата шеи плюс 1,5 см и поставьте В4. В1, В3 и В4 соедините.

разделите эту линию пополам, В1 соедините с точкой деления и отложите по этой линии 1/6 полубхвата шеи плюс 1,1 см и поставьте В5 (B1B5 = 14 : 3 + 1,1 = 5,8 см). В2, В5, В4 соедините.

Срез проймы переда. От Г2 вверх по линии Г2В2 отложите 1/4 полубхвата груди плюс 7 см и поставьте П4 (Г2П4 = 34 : 4 + 7 = 15,5 см). От Г2 вверх отложите 1/10 полубхвата груди плюс 1,9 см и поставьте П5 (Г2П5 = 34 : 10 + 1,9 = 5,3 см).

Угол проймы в точке Г2 поделите пополам, от Г2 по линии деления угла отложите 1/10 шириной проймы плюс 1,3 см и поставьте П7 (Г2П7 = 10 : 10 + 1,3 = 2,3 см). Точку В3 соедините с П4, от В3 по этой линии отложите отрезок, равный А4П1, и поставьте П6. Точки П5, П6, П7, Г4 соедините.

Боковой срез. От Г4 вниз проведите прямую линию до пересечения с линией низа, пересечение




Рис. 1




Рис. 2

перпендикуляр на 8,8 см и поставьте О1. Из О1 восстановите перпендикуляр на 1,1 см и поставьте Т1. Точки Т2Т3 и H2H3 соедините.

Линия борта. От А вниз отложите по 2 см. Точки соедините.


Построение чертежа выкройки рукава. С левой стороны (рис. 2) листа бумаги проведите вертикальную линию, на которой отложите мерку длины рукава и поставьте А и Н. Через эти точки проведите вправо горизонтальные линии. От А вправо отложите мерку полубхвата груди плюс 6 см и поставьте В (AB = 34 — 6 = 28 см). От В опустите перпендикуляр, пересечение с нижней линией обозначьте Н1.

Срез оката рукава. От А вниз отложите полубхварту глубины проймы (отрезка PG с чертежа спинки) плюс 2 см и поставьте О (AO = 17,5 : 2 + 2 = 10,8 см). От О вправо проведите горизонтальную линию, пересечение с линией BH обозначьте О1. Линию AB поделите пополам, точку деления обозначьте А1. Из А1 опустите перпендикуляр к линии низа. Пересечение с линией ОO1 обозначьте О2, с линией низа — Н2. Точки О, А1 и О2 соедините пунктирными линиями. Пунктирную линию между О и А1 поделите пополам, из точки деления восстановите перпендикуляр на 1,8 см и поставьте точку О3. Пунктирную линию между А1 и О2 поделите на четыре равные части, точки деления обозначьте О4, О5, О6. Из О6 опустите

перпендикуляр на 1,5 см и поставьте Л2. От Л2 вправо отложите 1,5 см и поставьте Л3. Л3 соедините с О и Н5. Точки пересечения с линией НН обозначьте Н6. От Л3 вниз по линии отложите величину отрезка Н5Н6 и поставьте точку Л4. От Л4 вправо отложите 5 см и соедините полученную точку с Л1.

По этой выкройке вы можете сделать курточку любого фасона. Можно сделать жилет, на чертеже линия жилета показана пунктиром.

Художник и конструктор Г. ВОЛЕВИЧ



И СНОВА РИШЕЛЬЕ...

Сейчас очень модны маленькие белые воротнички, которые пришивают и к деловому и к нарядному платью. Мы даем два узора для вышивки ришелье. Нитки — белые.

Художник Е. ФЕДОРОВА

